
# Préférences Freecad 1.0.2

freecad_preferences102.pdf

## Modifier et/ou vérifier certains réglages de FreeCAD


### Affichage

- ⇒ Edition → Préférences → Affichage → Vue-3D → cocher “afficher la croix de l'axe par défaut” ; cocher “utiliser OpenGL VBO ; Anticrenelage = MSAA 8x”





Les paramètres Utiliser OpenGL VBO et Anticrénelage accélèrent l’affichage 3D mais dépendent de la carte graphique installée sur votre ordinateur et peuvent parfois planter FreeCAD, à tester... Si vous modifiez l’anticrénelage, il faudra redémarrer FreeCAD pour l’activer ;

- ⇒ Edition → Préférences → Affichage → Navigation → Souris → **Gesture**




## Simplifier la liste des ateliers


1. > Edition → Préférences → Ateliers → Ateliers disponibles → Décochez : BIM, FEM, Inspection, Matérial, F<none> , Openscad, Points, Reverse Engineering, Robot, Surface, Test Framework.





Vous pourrez les rendre disponibles à nouveau si vous en avez besoin par la suite...

## Atelier Sketcher


1. >Cocher Supprimer automatiquement les contraintes redondantes ;




1. > Afficher la grille dans l'atelier Sketcher



1. > Vérifier les couleurs




## Emplacement des fichiers de configuration

| | system.cfg & user.cfg | macros, Material & savedPreferencesPack |
|---|---|---|
| | C:\Users*login*\AppData\Roaming\FreeCAD | |
| | /Users/*login*/Library/Preferences/FreeCAD | /Users/*login*/Library/Application Support/FreeCAD |
| | /home/*login*/.config/FreeCAD | /home/*login*/.local/share/FreeCAD |

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
**https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:freecad:preferences&rev=1770729086**

Last update: **2026/02/10 14:11**