


Dashboard2

[Démarrer avec Dashboard 2 EN](#)



Installation

Le tableau de bord FlowFuse est disponible dans le gestionnaire de palettes Node-RED. Pour l'installer :

- Ouvrez le menu en haut à droite de Node-RED
- Cliquez sur « Gérer la palette »
- Accédez à l'onglet « Installer »
- Recherchez « node-red-dashboard »
- Installez le paquet** @flowfuse/node-red-dashboard** (et non node-red/node-red-dashboard).

Météo sur Dashboard2

[Meteo Dashboard2 Nodered](#)

Ce Dont Vous Aurez Besoin

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir:

- Nœud-RED Instance: Vous avez besoin de Node-RED en cours d'exécution quelque part. L'option la plus facile est FlowFuse, prenez un essai gratuit et vous obtenez une instance hébergée dans le cloud prête à partir. Pas de configuration de serveur, pas de tracas de transfert de port.
- Compte OpenWeatherMap: Inscrivez-vous à openweathermap.org. Le niveau gratuit vous donne suffisamment d'appels API pour ce projet.

Installation du tableau de bord FlowFuse

Tout d'abord, installez le package de tableau de bord:

- Cliquez sur le menu hamburger dans le coin supérieur droit
- Sélectionner Gérer la palette
- Allez dans l'onglet Installer
- Type `** @flowfuse/node-red-dashboard**` dans la zone de recherche
- Cliquez sur le bouton d'installation à côté

Attends que ça finisse. Vous verrez un tas de nouveaux nœuds de tableau de bord apparaître dans votre barre latérale gauche, des choses comme ui-gauge, ui-text, ui-chart. C'est comme ça que tu sais que ça a marché.

Obtenir votre clé API

Connectez-vous à votre compte OpenWeather. Une fois que vous êtes connecté:

- Allez dans votre section de compte
- Trouver des clés API
- Copiez la clé par défaut (ou générez une nouvelle)
- Enregistrez-le dans un fichier texte ou une application de note.


Configurer la connexion API

Tout d'abord, nous devons nous connecter à l'API météo et nous assurer qu'elle fonctionne.

- Faites glisser un noeud injectable sur la toile



- Double-cliquez pour le configurer
- Changer Répéter de “aucun” à “intervalle”
- Réglez-le pour répéter toutes les 5 secondes (ou n'importe quel intervalle que vous préférez)
- Cochez la case Inject une fois après et réglez-la sur 0,1 seconde, cela déclenchera le flux immédiatement lorsque vous le déployez
- Cliquez sur Terminé



- Faites glisser un nœud de requête http vers la droite
- Faites glisser un nœud de débogage à droite du nœud de requête http
- Double-cliquez sur le nœud de requête http pour ouvrir ses paramètres:
- Assurez-vous que la méthode est définie sur GET
- Dans le champ URL, collez:
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=London&appid=YOUR_API_KEY&units=metric
- Remplacer YOUR_API_KEY avec la clé API réelle que vous avez copiée à partir d'OpenWeatherMap (CLE API Fablab = a5f6703b627bb2f166637747a9d26906)
- Remplacer London avec votre ville si vous voulez
- Sélectionnez le retour comme JSON analysé.

Edit http request node

Delete Cancel Done

Properties

Method: GET

URL: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weathe

Payload: Ignore

☐ Enable secure (SSL/TLS) connection

☐ Use authentication

☐ Enable connection keep-alive

☐ Use proxy

☐ Only send non-2xx responses to Catch node

☐ Disable strict HTTP parsing

Return: a parsed JSON object

Tip: If the JSON parse fails the fetched string is returned as-is.

Headers

+ add

Name: OpenWeather Request

- Cliquez sur Terminé

Le units=metric vous donne Celsius. Changez-le pour units=imperial pour Fahrenheit. Pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez utiliser, consultez [la documentation de l'API OpenWeatherMap](#). Maintenant, câblez les nœuds ensemble en cliquant et en faisant glisser du côté droit du nœud d'injection vers le côté gauche du nœud de requête http, puis du nœud de requête http au nœud de débogage.

Cliquez sur le bouton Déployer en haut à droite et ouvrez le panneau de débogage sur la barre latérale droite s'il n'est pas déjà ouvert.

Vous devriez voir un objet JSON avec des données météorologiques, la température, l'humidité, la vitesse du vent, la description, et plus encore. Il s'agit des données brutes qui reviennent de l'API.

Si vous voyez une erreur 401, votre clé API peut toujours être activée. Attendez 10-15 minutes et essayez à nouveau, ou vérifiez à nouveau la clé au cas où elle serait invalide ou mal tapée

Traitement des données météorologiques

Maintenant que vous obtenez des données de l'API, vous devez extraire les valeurs spécifiques que vous souhaitez afficher. Nous utiliserons un nœud de fonction pour retirer la température, l'humidité, la description de la météo et la vitesse du vent.

- Faites glisser un nœud de fonction et ajoutez le code suivant et connectez-le au nœud de




requête http:

[requetemeteo.json](#)

```
// Extract the data we need
const temp = msg.payload.main.temp;
const humidity = msg.payload.main.humidity;
const description = msg.payload.weather[0].description;
const windSpeed = msg.payload.wind.speed;
const city = msg.payload.name;

// Create separate messages for each value
return [
  { payload: city, topic: "city" },
  { payload: description, topic: "description" },
  { payload: temp, topic: "temperature" },
  { payload: humidity, topic: "humidity" },
  { payload: windSpeed, topic: "wind" },
];
```

- Réglez les sorties du nœud de fonction (dans l'onglet Configuration) à 5, car la fonction retournera cinq messages distincts.



- Cliquez sur Terminé

Ce nœud de fonction divise la réponse de l'API en sorties séparées - une pour la température, une pour l'humidité, etc. Chaque sortie obtient sa propre étiquette de sujet afin que vous puissiez suivre ce qui est quoi.

Construire le tableau de bord

Maintenant, vous verrez vos données météo affichées à l'écran. Cela démontre comment Node-RED connecte les sources de données aux composants visuels. Nous organiserons le tableau de bord en groupes distincts pour une meilleure organisation visuelle.

Configuration de l'affichage du nom de la ville

Commencez par afficher quelle ville vous suivez:

- Faites glisser un nœud ui-text sur la toile
- Connectez-le à la sortie 1 de votre nœud de fonction (la sortie de la ville)
- Double-cliquez sur le nœud ui-texte pour ouvrir ses paramètres
- Définir l'étiquette sur "City"
- Pour Group, cliquez sur l'icône crayon pour créer un nouveau groupe appelé "Informations météorologiques"
- Cliquez sur Ajouter, puis sur Terminé

Edit text node

Delete Cancel Done

Properties

Name City Display

Group [Weather Dashboard] Weather In

Size auto

Label City:

Value msg. payload

Class Optional CSS class name(s)

Wrap Text ☐

Layout

label value label value label value

label value label value

Style ☒ Apply Style

Font Arial

Text Size 21

Text Color

Enter Sample Here

Enabled

Vous venez de créer votre premier élément de tableau de bord et votre premier groupe de tableaux de bord. Les groupes organisent des widgets sur la page et fonctionnent comme des conteneurs.

Configuration de la météo Description

Ajouter un champ de texte pour afficher les conditions actuelles:

- Faites glisser un autre nœud ui-texte sur la toile
- Connectez-le à la sortie 2 de votre nœud de fonction (sortie de description)
- Double-cliquez pour configurer
- Définir l'étiquette sur "Conditions"
- Utilisez le même groupe "Informations météorologiques"
- Cliquez sur Terminé

Edit text node

Delete Cancel Done

Properties

Name: Conditions Display

Group: [Weather Dashboard] Weather In

Size: auto

Label: Conditions:

Value: msg.payload

Class: Optional CSS class name(s)

Wrap Text: ☐

Layout:

label value label value label value

label value label value

Style: ☒ Apply Style

Font: Arial

Text Size: 21

Text Color:

Enter Sample Here

L'API renvoie des descriptions comme “nuages dispersés” ou “pluie légère” - conditions lisibles par l'homme.(broken clouds = nuages fragmentés)

Configuration de la jauge de température

Ensuite, ajoutez une jauge circulaire pour la température:

- Faites glisser un nœud ui-gauge sur la toile
- Connectez-le à la sortie 3 de votre nœud de fonction (la sortie de température)
- Double-cliquez pour ouvrir les paramètres
- Réglez l'étiquette sur “Température (°C)”
- Réglez Min à 0 et Max à 50 (ajustez-les en fonction de votre climat)
- Ajoutez les segments de couleurs que vous souhaitez, comme indiqué dans l'image de référence.

- Pour Group, cliquez sur l'icône crayon pour créer un nouveau groupe appelé “Température et humidité”
- Cliquez sur Ajouter pour créer le groupe
- Sous l'onglet Apparence, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs si vous le souhaitez
- Cliquez sur Terminé

Edit gauge node

Delete Cancel Done

Properties

Name: Temperature

Group: [Weather Dashboard] Temperature & Humidity

Size: 3 x 3

Type: Half Gauge

Style: Needle

Value

Value: msg.payload

Limits

Range: min. 0 max. 50

Segments

Value	Color
0	Blue
15	Blue
25	Yellow
35	Orange
50	Red

Labelling

Label: Temperature

Prefix: Suffix:

Units: °C

Icon: Icon from mdi library, e.g. 'home'

Sizes

La jauge va automatiquement colorer-code en fonction de la valeur - des températures plus fraîches s'affichent dans les tons bleus, plus chauds en orange/rouge.

Configurer la jauge d'humidité

Ajouter la jauge d'humidité au même groupe:

- Faites glisser un autre nœud ui-gauge sur la toile
- Connectez-le à la sortie 4 de votre nœud de fonction (sortie d'humidité)
- Double-cliquez pour configurer
- Définir l'étiquette sur “Humidité (%)”

- Régler Min à 0 et Max à 100 (l'humidité est toujours un pourcentage)
- Ajoutez les segments de couleurs que vous souhaitez, comme indiqué dans l'image de référence.
- Utilisez le même groupe "Température & Humidité" dans le menu déroulant
- Cliquez sur Terminé

Edit gauge node

Delete Cancel Done

Properties

Name: Humidity Gauge

Group: [Weather Dashboard] Temperature & Humidity

Size: 3 x 3

Type: Half Gauge

Style: Needle

Value

Value: msg.payload

Limits

Range: min. 0 max. 100

Segments

Color	Value	Label
Orange	0	Value
Green	30	Value
Yellow	80	Value
Red	100	Value

Labelling

Label: Humidity

Prefix: Suffix:

Units: %

Icon: Icon from mdi library, e.g. 'home'

Sizes

Les deux jauges afficheront côte à côte dans le même groupe, ce qui facilitera la comparaison des deux métriques à la fois.

Configuration de l'affichage de la vitesse du vent

Ensuite, créez un graphique dédié pour afficher les tendances de la vitesse du vent au fil du temps:


- Faites glisser un nœud ui-chart sur votre flux.
- Connectez-le à la sortie 5 de votre nœud de fonction (la sortie de vitesse du vent).
- Double-cliquez sur le nœud ui-chart pour le configurer.

- Réglez l'étiquette sur "Vitesse du vent (m/s)".
- Définir le graphique Type to Line.
- Pour l'axe X, sélectionnez Timestamp.
- Réglez l'axe Y pour utiliser msg.payload.
- Réglez la série sur msg.topic.
- Sous Groupe, cliquez sur l'icône du crayon et créez un nouveau groupe nommé "Wind Speed".
- Cliquez sur Ajouter, puis sur Terminé pour enregistrer la configuration.


Visualiser Votre Tableau De Bord

Appuyez sur le bouton Déployer dans le coin supérieur droit.

Ensuite, ouvrez la barre latérale Dashboard 2.0 et cliquez sur le bouton Ouvrir le tableau de bord. Vous devriez maintenant voir un tableau de bord similaire à celui indiqué ci-dessous.



Cela donne (en mode brut sans parametrage)



From: <https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:nodered:dashboard2&rev=1781611707>

Last update: 2026/06/16 14:08

